

**Configuration IMAP/POP/SMTP avec SFR sur son Smartphone**  
**(exemple du N95 avec un imap Gmail)**  
**by seb@sdubois.net**

Dans un premier temps, appelez le service client (900 depuis le téléphone, 1023 depuis un poste fixe, 0610001900 depuis l'étranger ou si le 900 ne fonctionne pas).

**astuce pour avoir rapidement un conseiller:**

1°) appeler le 1023 depuis un fixe

2°) faire \* et rentrer son n° de portable

3°) taper 000, et vous tomber illico sur un ou une conseillère

Demandez l'activation de l'option mail Iphone ( nom de l'option en interne : Orion S63i, mais à ne pas utiliser sauf non connaissance de l'option par le conseiller). SFR a la souplesse de permettre cette option si vous avez un smartphone (pas uniquement Iphone).

Logiquement l'option est active de suite, au pire vous devez redémarrer votre portable, au pire des pires vous devez attendre 24h.

Dans notre cas nous allons maintenant mettre en place un compte Gmail. Pour ce faire il ne faut pas oublier d'activer le l'IMAP ou le POP sur cette boîte mail Gmail.

**Procédure pour mise en place de la nouvelle connexion**

Allez dans le menu Outils > paramètres > Connexion > Point d'accès,  
puis option > Nouveau point d'accès, configurez le comme suit :

- Nom de connexion : Mail SFR (*enfin le nom le plus évocateur pour vous*)
- Porteuse de données : Données paquet
- Nom du point d'accès : sl2sfr
- nom d'utilisateur : aucun
- Mot de passe : ne pas demander
- Mot de passe : ne pas changer
- Authentification : Normale
- page de démarrage : http://wap.sfr.net

**Configuration du client mail** (IMAP sur un N95, sachant que pour POP c'est pas beaucoup plus différent)

Allez dans le menu Messagerie > options > E-mail > Boîtes aux lettres,  
puis options > Nouvelle boîte,

Ensuite :

- Type de boîte aux lettres : Cochez IMAP4 puis suivant
- Mon adresse e-mail : Entrez votre adresse mail complète
- Serveur mail entrant : Entrez imap.gmail.com (uniquement si vous configurez Gmail... les autres il faut changer ça) puis suivant
- Serveur mail sortant : Entrez smtp.gmail.com (uniquement si vous configurez Gmail... les autres il faut changer ça) puis suivant
- Point d'accès utilisé : Cochez le point d'accès que nous avons configuré plus haut à savoir : "Mail SFR" puis suivant
- Nom de la boîte au lettre : gmail (par exemple)
- Validez le dernier message.

Il ne reste plus qu'à faire le paramétrage de sécurité :

## Paramétrage de sécurité

Dans le menu Messagerie > options > E-mail > Boites aux lettres :

- Allez dans votre configuration (nommé dans ce tuto "gmail")
- Allez dans Paramètres de connexion
- Allez dans E-mail entrants et configurez comme suit :
- Nom d'utilisateur : votre adresse mail complète (@gmail.com compris)
- Mot de passe : votre mot de passe
- Serveur mail entrant : ça doit déjà être renseigné
- Point d'accès utilisé : ça doit également déjà être renseigné
- Nom bte aux lettres : ça doit encore déjà être renseigné et personnalisé !!
- Sécurité (ports) : cochez SSL/TLS
- Port : Laissez par défaut (ou mettez 993 pour Gmail s'il y a un soucis)

Puis retour et allez dans E-mail sortants et configurez comme suit :

- Nom adresse email : votre adresse mail complète
- Nom d'utilisateur : votre adresse mail complète (@gmail compris pour Gmail)
- Mot de passe : votre mot de passe
- Serveur mail sortant : ça doit déjà être renseigné
- Point d'accès utilisé : ça doit également déjà être renseigné
- Nom bte aux lettres : ça doit encore déjà être renseigné et personnalisé !!
- Sécurité (ports) : cochez StartTLS
- Port : 587 pour Gmail

Voilà c'est fonctionnel, même si le débit est bien bien léger....